

1. FS2004およびFSX(FS10)における、VATSIMネットワーク接続支援ツールの導入方法についてご説明致します。
アクセスサイト・Webアドレス
<http://www.mcdu.com/en/index.php>

上記のDownloadから、下記のネットワークツールを入手してください。

- (1) ・FSCopilot1.6 (VerUpされている場合は最新Verを入手する)
- (2) ・FSInn1.2 (VerUpされている場合は最新Verを入手する)

2. セットアップするツールの順番は「FScopilot1.6」導入後「Fsinn1.2」の順番にてセットアップを行ってください。

3. 下記のサイトより、VIP機体モデルを入手します。
アクセスサイト・Webアドレス
<http://www.mcdu.com/forum/viewtopic.php?t=2374>

上記よりSetupFSFDTVIPStandard2004.exeを入手してください。
直接リンクアドレス

<ftp://www.mcdu.com/mcdu/SetupFSFDTVIPStandard2004.exe>

4. Download後は、SetupFSFDTVIPStandard2004.exeを実行してFS2004もしくはFSX(FS10)にセットアップしてください。

5. 引き続き下記のサイトよりVIP機体モデルに付随する部品を入手します。
アクセスサイト・Webアドレス (直リンク) ファイル名FSInn 01.1 VIP Enabler.zip
<ftp://www.mcdu.com/mcdu/FSInn%201.1%20VIP%20Enabler.zip>
※%20は「全角文字コード」として認識するため

6. Downloadしたら、下記の手順で解凍を行い指定フォルダへ保存します。
FS2004 & FSXの場合
FSフォルダ→Aircraftへ保存。
保存する際「上書きしますか?」の問いに、「はい」を選択して上書きする。

7. Windows→スタートメニュー→FSFDを選択する。
Control Panel設定を選択します。
設定内容では、VATSIM項目を選択します。

選択すると「Microphone」と「Headse」をご自身の使用しているセットを選択します。

次に「Key Mappings」選択項目から「Push To Talk Key」選択で、音声通話する際プッシュトーク (送信キー) ご自身の内容にて設定する。

Joy Stickを使用されている場合では、キー割り付けをJoy Stickのボタン等に割り当てた場合には問題ありません。

キーボードのキーに割り当てを行った場合には 時々キーが効かない症状が発生する模様です。(2007/11/1訂正)
補足・キーボードパターンの影響かも知れませんね。102キーボードとで解消するかも?

Volumesはこのサウンドボードの音量選定で異なるので聞きやすいかを判断してボリュームの設定を行ってください。

以上で、設定が完了しましたので後はフライトやATCサービスをされている場合に音声チェックなどを行って楽しんでください。

情報提供者・JGN16 by Mr Iwase thank you follow